

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem: Żel odchodzi od paznokcia.

Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Środki chemiczne, kremy czy inne płyny pozostałe na płytce paznokcia mogą zmniejszyć przyczepność żelu.	<ul style="list-style-type: none">• Podczas wstępnego czyszczenia i opracowywania skórek nie używaj acetonu. Możesz użyć wyłącznie płynu oczyszczającego (cleanera).• Podczas usuwania skórek nie stosuj środków na bazie oliwki i kremu.• Podczas usuwania pyłu z kolejnych warstw żelu nie używaj wilgotnych wacików czy ściereczek.
Niedokładnie przygotowano skórki.	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się czy cały martwy naskórek został usunięty, szczególnie z obszarów bocznych płytki paznokcia.• Przetrzyj dokładnie całą płytkę paznokcia preparatem cleanerem, a w szczególności obszary boczne i położone blisko skórek.
Żel jest słabo utwardzony.	<ul style="list-style-type: none">• Dokonaj wymiany żarówek w lampie UV na nowe.• Użyj mniej żelu; powinno się go nakładać cienkimi warstwami.• Pamiętaj, by ciemniejsze odcienie żelu utwardzać dłużej.
Nadmiar żelu nie został usunięty ze skóry przed utwardzaniem.	<ul style="list-style-type: none">• Usuń nadmiar żelu z okolic skórek przy pomocy patyczka.
Kolorowy żel nie został rozmieszany przed użyciem.	<ul style="list-style-type: none">• By kolor był jednakowy w całym pojemniku, wymieszaj go dokładnie przed użyciem przy pomocy wykałaczki.
Żel nie został nałożony na wolny brzeg paznokcia.	<ul style="list-style-type: none">• Nakładaj warstwę żelu również na wolny brzeg paznokcia przed utwardzeniem.
Pokryty żelem wolny brzeg paznokcia został spiłowany.	<ul style="list-style-type: none">• Nadaj odpowiedni kształt paznokciom przed nałożeniem żelu.• Unikaj spiłowania utwardzonej warstwy żelu z wolnego brzegu paznokcia.

Problem: Efekt końcowy jest niezadowolający- warstwy żelu wyglądają grubo lub pokryte są smugami.

Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Użyto za dużą ilość żelu.	<ul style="list-style-type: none">• Żel nakładaj cienkimi warstwami, za każdym razem nabierając pędzelkiem małą jego ilość. Najpierw nanieś żel znajdujący się po drugiej stronie pędzelka, zanim zdecydujesz się użyć jego dodatkowej ilości z opakowania.
Użyto za dużej siły podczas nakładania żelu pędzelkiem, co doprowadziło do powstania nierównej warstwy.	<ul style="list-style-type: none">• Nakładając żel, upewnij się, że pędzelek ułożony jest równoległe do naturalnej płytki paznokcia.• Żel nanoś delikatnymi, płynnymi pociągnięciami pędzelka na całej długości płytki paznokcia.• Unikaj uginania pędzelka i uważaj by nie pozostawić włosia na powierzchni żelu.
Kolorowy żel nie został rozmieszany przed użyciem.	<ul style="list-style-type: none">• By kolor był jednakowy w całym pojemniku, wymieszaj go dokładnie przed użyciem przy pomocy wykałaczki.

Problem: Żel kurczy się podczas utwardzania.

Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Żel niedokładnie się utwardza.	<ul style="list-style-type: none">• Dokonaj wymiany żarówek w lampie UV na nowe.
Płytkę paznokcia nie została wystarczająco zmatowiona przed nałożeniem żelu.	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że nadano płytce chropowaty charakter na całej jej długości, a skórki zostały odchylone.• Jeśli używasz starego pilnika, dokonaj jego wymiany.
Kolorowy żel nie został rozmieszany przed użyciem.	<ul style="list-style-type: none">• By kolor był jednakowy w całym pojemniku, wymieszaj go dokładnie przed użyciem przy pomocy wykałaczki.

Problem: Po naniesieniu nabłyszczacza Top Gel kolor powierzchni płytki stał się mętny.

Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Na płytce pozostał osad, pył.	<ul style="list-style-type: none">• Używaj tylko czystej strony wacika lub całkowicie nowego wacika bezpyłowego wraz z cleanerem, by uniknąć osadzania się pyłu.• Podczas stylizacji często zmieniaj waciki bezpyłowe.

Problem: Nie można usunąć żelu.

Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Klientka była długo wystawiona na działanie promieni UV w solarium lub poza nim.	<ul style="list-style-type: none">• Opiluj i zmywaj dokładnie każdą warstwę żelu do momentu pozbycia się ostatniej z nich.
Proces zmywania został przeprowadzony niedokładnie lub niekompletnie.	<ul style="list-style-type: none">• Żel Top Gel nie został dokładnie zeszlifowany pilnikiem z powierzchni płytki paznokcia, co przeszkadza w zmywaniu warstw acetonem.• Nie użyto 100% acetonu.

Problem: Wystąpiło podrażnienie.

Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Część żelu pozostała na skórze.	<ul style="list-style-type: none">• Zadbaj o to, by nadmiar żelu z okolic skórek został usunięty przed utwardzaniem w lampie.• Podczas oczyszczania lepkiej warstwy żelu, używaj tylko czystej strony wacika lub całkowicie nowego wacika, ponieważ nagromadzony na nim żel może dostać się na skórę.
U klientki mogła wystąpić reakcja alergiczna na monomery metakrylowe lub cyjanoakryle.	<ul style="list-style-type: none">• Usuń żel i zaproponuj użycie odżywki do paznokci.

Problem: Końcówka French Wrap Plus odchodzi od paznokcia.

Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Nie zapewniono odpowiedniej przyczepności na brzegach i w rogach końcówki.	<ul style="list-style-type: none">• By końcówka French Wrap Plus dobrze przylegała, dopilnuj by nanieść klej na boczne obszary płytki paznokcia .• Plastikową osłonkę usuwaj, naciskając od środka ku jego bokom.• Podczas nakładania żelu na końcówkę French Wrap Plus, dokładnie pokryj nim linię uśmiechu, by przytwierdzić ją do płytki paznokcia.
Szerokość użytej końcówki French Wrap Plus jest większa niż szerokość naturalnego wolnego brzegu paznokcia.	<ul style="list-style-type: none">• Podczas dopasowywania końcówki French Wrap Plus upewnij się, że szerokość linii uśmiechu nie wykracza poza szerokość naturalnego wolnego brzegu paznokcia.• W razie potrzeby spiłuj lub przytnij końcówkę French Wrap Plus tak, by pokrywała się szerokością z naturalnym wolnym brzegiem paznokcia.
Użyto zbyt małej ilości podkładu French Bonder.	<ul style="list-style-type: none">• Podkład nakładaj oszczędnie, ale dokładnie na całą długość brzegu.

Problem: Linia uśmiechu jest niewyraźna.

Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Poruszono końcówką French Wrap Plus po umiejscowieniu jej na płytce paznokcia.	<ul style="list-style-type: none">• Nie koryguj położenia końcówki French Wrap Plus, ani nie poruszaj nią po umiejscowieniu wraz z klejem na naturalnej płytce paznokcia. Gdy końcówka została źle umiejscowiona, zdejmij ją i nałóż nową.
Nadmierna ilość środka klejącego może zmiękczyć lub naruszyć linię uśmiechu.	<ul style="list-style-type: none">• Klej nakładaj jedynie na brzegach naturalnej płytki paznokcia oraz cienką warstwą również po spodniej stronie linii uśmiechu.
Nadmierna ilość podkładu French Bonder może zmiękczyć lub naruszyć linię uśmiechu podczas utwardzania	<ul style="list-style-type: none">• Podkład na linii uśmiechu nakładaj oszczędnie.

Problem: Końcówka French Tipped odchodzi od paznokcia.

Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Nie nadano zaokrąglonego kształtu rogom końcówki French Tipped	<ul style="list-style-type: none">• Delikatnie przytnij rogi końcówki French Tipped przed jej nałożeniem – w celu uzyskania większej ilości informacji na ten temat zapoznaj się z instrukcją Krok po kroku.
Końcówka została ułożona pod złym kątem.	<ul style="list-style-type: none">• Końcówkę nakładaj, opuszczając ją przezroczystym brzegiem w stronę wolnego brzegu płytki paznokcia.
Użyto zbyt małej ilości podkładu French Bonder.	<ul style="list-style-type: none">• Podkład nakładaj oszczędnie, ale dokładnie na całą długość brzegu końcówki.